



Wintersemester 2006/07

**Einführung in die Informatik für  
Naturwissenschaftler und Ingenieure  
(alias Einführung in die Programmierung)  
(Vorlesung)**

Prof. Dr. Günter Rudolph

Fachbereich Informatik

Lehrstuhl für Algorithm Engineering





## Inhalt

- Einführung
- Konstruktoren / Destruktoren
- Kopierkonstruktor
- Selbstreferenz
- Überladen von Operatoren
- ...



## Noch ein Beispiel ...

```
Punkt::Punkt(double ax, double ay) {
    x = ax; y = ay;
    cout << "K: " << x << " " << y << endl;
}

Punkt::~~Punkt() {
    cout << "D: " << x << " " << y << endl;
}
```

```
int main() {
    cout << "Start" << endl;
    Punkt p1(1.0, 0.0);
    Punkt p2(2.0, 0.0);
    cout << "Ende" << endl;
}
```

### Ausgabe:

```
Start
K: 1.0 0.0
K: 2.0 0.0
Ende
D: 2.0 0.0
D: 1.0 0.0
```

### Konstruktoren:

Aufruf in Reihenfolge  
der Datendefinition

### Destruktoren:

Aufruf in umgekehrter  
Reihenfolge



## Großes Beispiel ...

```
Punkt g1(-1.0, 0.0);
Punkt g2(-2.0, 0.0);

int main() {

    cout << "Main Start" << endl;
    Punkt q1(0.0, 1.0);
    {
        cout << "Block Start" << endl;
        Punkt p1(1.0, 0.0);
        Punkt p2(2.0, 0.0);
        Punkt p3(3.0, 0.0);
        cout << "Block Ende" << endl;
    }
    Punkt q2(0.0, 2.0);
    cout << "Main Ende" << endl;
}
Punkt g3(-3.0, 0.0);
```

```
C:\EINI>points
K: -1 0
K: -2 0
K: -3 0
Main Start
K: 0 1
Block Start
K: 1 0
K: 2 0
K: 3 0
Block Ende
D: 3 0
D: 2 0
D: 1 0
K: 0 2
Main Ende
D: 0 2
D: 0 1
D: -3 0
D: -2 0
D: -1 0

C:\EINI>^U
```



```
class Punkt {
private:
    int id;
public:
    Punkt();
    ~Punkt();
};
```

*Punkt.h*

```
static int cnt = 1; ←
Punkt::Punkt() : id(cnt++) {
    cout << "K" << id << endl;
}
Punkt::~~Punkt() {
    cout << "D" << id << endl;
}
```

*Punkt.cpp*

„Hack!“

Nur für  
Demoszwecke!

**Feld / Array**

```
int main() {
    cout << "Start" << endl;
    {
        cout << "Block Start" << endl;
        Punkt menge[3];
        cout << "Block Ende" << endl;
    }
    cout << "Ende" << endl;
    return 0;
}
```

**Ausgabe:**

```
Start
Block Start
K1
K2
K3
Block Ende
D3
D2
D1
Ende
```



## Regeln für die Anwendung für Konstruktoren und Destruktoren

### 1. Allgemein

Bei mehreren globalen Objekten oder mehreren lokalen Objekten innerhalb eines Blockes werden

- die Konstruktoren in der Reihenfolge der Datendefinitionen und
- die Destruktoren in umgekehrter Reihenfolge aufgerufen.

### 2. Globale Objekte

- Konstruktor wird zu Beginn der Lebensdauer (vor main) aufgerufen;
- Destruktor wird hinter der schließenden Klammer von main aufgerufen.

### 3. Lokale Objekte

- Konstruktor wird an der Definitionsstelle des Objekts aufgerufen;
- Destruktor wird beim Verlassen des definierenden Blocks aufgerufen.



## Regeln für die Anwendung für Konstruktoren und Destruktoren

### 4. Dynamische Objekte

- Konstruktor wird bei `new` aufgerufen;
- Destruktor wird bei `delete` für zugehörigen Zeiger aufgerufen.

### 5. Objekt mit Klassenkomponenten

- Konstruktor der Komponenten wird vor dem der umfassenden Klasse aufgerufen;
- am Ende der Lebensdauer werden Destruktoren in umgekehrter Reihenfolge aufgerufen.

### 6. Feld von Objekten

- Konstruktor wird bei Datendefinition für jedes Element beginnend mit Index 0 aufgerufen;
- am Ende der Lebensdauer werden Destruktoren in umgekehrter Reihenfolge aufgerufen.



## Kopierkonstruktor (*copy constructor*)

```
class Punkt {  
private:  
    double x, y;  
public:  
    Punkt(double ax, double bx);  
    Punkt(const Punkt& p); ←  
    ~Punkt();  
};
```

Kann wie eine Zuweisung  
interpretiert werden!

Kopierkonstruktor

```
Punkt::Punkt(const Punkt& p) {  
    x = p.x; y = p.y;  
}
```

Entstehendes Objekt  
wird mit einem **bestehenden**  
Objekt initialisiert!

alternativ:

```
Punkt::Punkt(const Punkt& p) : x(p.x), y(p.y) { }
```

wirkt wie Zuweisung; geht nur bei Klassenelementen





### Kopierkonstruktor (*copy constructor*)

#### Bauplan:


ObjektTyp (`const` ObjektTyp & bezeichner);

→ Kopierkonstruktor liefert / soll liefern byteweises Speicherabbild des Objektes

Wird **automatisch** aufgerufen, wenn:

1. ein neues Objekt erzeugt und mit einem bestehenden initialisiert wird;
2. ein Objekt per Wertübergabe an eine Funktion gereicht wird;
3. ein Objekt mit `return` als Wert zurückgegeben wird.

```
Punkt a(1.2, 3.4); // Neu
Punkt b(a);       // Kopie
Punkt c = b;     // Kopie
b = a;          // Zuweisung!
```



Was passiert, wenn ich keinen Kopierkonstruktor implementiere?



### Kopierkonstruktor (*copy constructor*)

Wird für eine Klasse **kein** Kopierkonstruktor implementiert, dann erzeugt ihn der Compiler **automatisch!**

#### **Achtung!**

Es wird dann ein **byteweises Speicherabbild** des Objektes geliefert!

⇒ „flache Kopie“ (engl. *shallow copy*)

#### **Problem:**

- Konstruktor fordert dynamischen Speicher an      —→ nur Kopie des Zeigers
- Konstruktor öffnet exklusive Datei (o.a. Resource)      —→ nicht teilbar! Crash!

⇒ dann „tiefe Kopie“ (engl. *deep copy*) nötig!

⇒ man **muss** Kopierkonstruktor (und Destruktor) implementieren!



## Klassendefinition

```
class CZeit {  
private:  
    int mStd, mMin, mSek;  
public:  
    CZeit();  
    CZeit(int std, int min = 0, int sek = 0);  
    CZeit(const CZeit& aZeit);  
  
    void Anzeigen();  
  
    int Std();  
    int Min();  
    int Sek();  
  
    static CZeit Jetzt();  
};  
  
CZeit addiere(CZeit z1, CZeit z2);
```

Diagram illustrating default values for the constructor parameters:

```
graph TD; A([Default-Werte]) --> B["min = 0"]; A --> C["sek = 0"];
```

// Konstruktor  
// Konstruktor  
// Kopierkonstruktor  
// statische Klassenfunktion  
// globale Funktion



## Konstruktoren

```
CZeit::CZeit() : mStd(0), mMin(0), mSek(0) { }

CZeit::CZeit(int aStd, int aMin, int aSek) :
    mStd(aStd), mMin(aMin), mSek(aSek) {
    assert(mStd >= 0 && mStd < 24);
    assert(mMin >= 0 && mMin < 60);
    assert(mSek >= 0 && mSek < 60);
}

CZeit::CZeit(const CZeit& aZeit) :
    mStd(aZeit.mStd), mMin(aZeit.mMin), mSek(aZeit.mSek) { }
```

## statische Elementfunktion

```
CZeit CZeit::Jetzt() {
    time_t jetzt = time(0);
    struct tm *hms = localtime(&jetzt);
    CZeit z(hms->tm_hour, hms->tm_min, hms->tm_sec);
    return z;
}
```



```
int CZeit::Std() { return mStd; }
int CZeit::Min() { return mMin; }
int CZeit::Sek() { return mSek; }
void CZeit::Anzeigen() {
    cout << mStd << ':' << mMin << ':' << mSek << endl;
}
```

```
CZeit addiere(CZeit z1, CZeit z2) {
    CZeit zeit;
    zeit.mStd = z1.mStd + z2.mStd;
    // usw
}
```

```
CZeit addiere(CZeit z1, CZeit z2) {
    int std = z1.Std() + z2.Std();
    int min = z1.Min() + z2.Min();
    int sek = z1.Sek() + z2.Sek();
    CZeit zeit(std, min, sek);
    return zeit;
}
```

**ACHTUNG !**

Externer Zugriff auf private  
Daten! Zugriff gesperrt!

⇒ Funktioniert so nicht!

Hier muss noch dafür  
gesorgt werden, dass der  
Konstruktor keine Assertion  
„wirft!“



### „Verschönerung“ der Zeitanzeige

bisher:

```
CZeit z(12,5,34); z.Anzeigen();  
liefert Ausgabe: 12:5:34
```

```
void CZeit::Anzeigen() {  
    cout << mStd << ':' << mMin << ':' << mSek << endl;  
}
```

wir wollen haben: 12:05:34

```
void CZeit::Anzeigen() {  
    if (mStd < 10) cout << "0";  
    cout << mStd << ":";  
    if (mMin < 10) cout << "0";  
    cout << mMin << ":";  
    if (mSek < 10) cout << "0";  
    cout << mSek << endl;  
}
```

... liefert 12:05:34



## Testprogramm

```
#include <iostream>
#include "CZeit.h"

using namespace std;

int main(){
    CZeit z(CZeit::Jetzt());
    z.Anzeigen();
    CZeit a(1,0,0);
    CZeit sum;
    sum = addiere(z, a);
    sum.Anzeigen();
    return 0;
}
```

**Ausgabe (z.B.):**

14:45:21

15:45:21

schöner wäre ja: `sum = z + a;`

Überladen von Operatoren!



## Normalisierung

```
class CZeit {  
private:  
    int mStd, mMin, mSek;  
    void normalize();  
public:  
    ...  
};
```

Private Hilfsfunktion:

kann nur **innerhalb** der  
Klassenimplementierung  
aufgerufen werden!

```
void CZeit::normalize() {  
    mMin += mSek / 60;  
    mSek %= 60;  
    mStd += mMin / 60;  
    mMin %= 60;  
    mStd %= 24;  
}
```

setzt beliebige nichtnegative  
Werte auf „normale“ Werte:

$$0 \leq \text{mStd} < 24$$
$$0 \leq \text{mMin} < 60$$
$$0 \leq \text{mSek} < 60$$





## Konstruktor: 2. Version

```
CZeit::CZeit(int aStd, int aMin, int aSek) :  
mStd(aStd), mMin(aMin), mSek(aSek) {  
    normalize();  
}
```

## Konstruktor: 3. Version

```
CZeit::CZeit(  
    unsigned int aStd,  
    unsigned int aMin,  
    unsigned int aSek  
) : mStd(aStd), mMin(aMin), mSek(aSek) {  
    normalize();  
}
```

### Problem:

negative  
Eingaben werden  
via `normalize()`  
nicht „repariert“



### Lösung:

nichtnegative  
Eingaben  
erzwingen via  
`unsigned int`  
in Argumentliste  
des Konstruktors



## Selbstreferenz

```
class CZeit {  
...  
    CZeit& addStd(int n);  
    CZeit& addMin(int n);  
    CZeit& addSek(int n);  
}
```

```
CZeit& addMin(int n) {  
    mMin += n;  
    normalize();  
    return *this;  
}
```

für 3. Version: `unsigned int`

### Bsp:

```
CZeit x = CZeit::Jetzt();  
CZeit z = x.addStd(1).addMin(21);
```

### Schlüsselwort: `this`

`this` ist Zeiger auf das Objekt, für das die Elementfunktion aufgerufen wurde.

`*this` bezieht sich auf das Objekt selbst.



## Überladen von Operatoren

- Operator ist eine Verknüpfungsvorschrift!
- Kann man auffassen als Name einer Funktion:

**Bsp:** Addition  $a + b$  interpretieren als  $+(a, b)$

- in C++ als:  $c = \underbrace{\text{operator+}}_{\text{Funktionsname}} (\underbrace{a, b}_{\text{Argumente}})$

### Zweck:

eine Klasse mit Funktionalität ausstatten,  
die vergleichbar mit elementarem Datentyp ist!

### Vorteil:

Quellcode wird übersichtlicher



## Überladen von Operatoren

Welche?

+	^	==	+=	^=	!=	<<	()
-	&	>	--	&=	&&	<<=	new
*		>=	*=	=		>>	delete
/	~	<	/=	++	->	>>=	=
%	!	<=	%=	--	->*	[]	

Wie?

Objektyp& operator@(const ObjektTyp& bezeichner)

Objektyp operator@ (const ObjektTyp& bezeichner)



### Überladen von Operatoren

```
bool operator== (const CZeit& aZeit) {  
    if (aZeit.mStd != Std()) return false;  
    if (aZeit.mMin != Min()) return false;  
    if (aZeit.mSek != Sek()) return false;  
    return true;  
}
```

Test auf  
Gleichheit

```
CZeit& operator= (const CZeit& aZeit) {  
    mStd = aZeit.mStd;  
    mMin = aZeit.mMin;  
    mSek = aZeit.mSek;  
  
    return *this;  
}
```

Zuweisung



Wenn für eine Klasse der Zuweisungsoperator **nicht** überschrieben wird, dann macht das der Compiler **automatisch!**

### **Vorsicht!**

Speicher des Objektes wird **byteweise** überschrieben!

### **Problem:**

z.B. wenn Objekt dynamischen Speicher verwendet

⇒ gleiche Problematik wie beim Kopierkonstruktor

### **Merke:**

Wenn die Implementierung eines **Kopierkonstruktors** nötig ist,

dann höchstwahrscheinlich auch **Destruktor** und überschriebene **Zuweisung!**



## Unterschied zwischen Kopierkonstruktor und Zuweisung

### Kopierkonstruktor:

Initialisierung einer **neu** deklarierten Variable von **existierender** Variable

### Zuweisung:

- wirkt zwar wie Kopierkonstruktor (flache Kopie bzw. tiefe Kopie), überschreibt jedoch Speicher der **existierenden** Variable mit dem Speicher der zuweisenden, **existierenden** Variable
- zusätzlich ggf. Aufräumen: Freigabe dynamischer Speicher!
- außerdem: Rückgabe einer Referenz auf sich selbst



## Überladen von Operatoren

```
CZeit& CZeit::operator+= (const CZeit& aZeit) {  
    mStd += aZeit.mStd;  
    mMin += aZeit.mMin;  
    mSek += aZeit.mSek;  
    normalize();  
    return *this;  
}
```

Addition mit  
Zuweisung

```
CZeit CZeit::operator+ (const CZeit& aZeit) {  
    CZeit z(*this);  
    z += aZeit;           // Normalisierung via +=  
    return z;  
}
```

Addition





## Test

```
int main() {

    CZeit x(0,0,86399);           // 23:59:59
    x.Anzeigen();
    x.addSek(1);                 // 00:00:00
    x.Anzeigen();
    x.addStd(12).addMin(13).addSek(14).Anzeigen(); // 12:13:14

    CZeit z1 = CZeit::Jetzt();   // statische Elementfunktion
    CZeit z2 = z1;              // Zuweisung, nutzt aber Kopierkonstruktor!
    z1.Anzeigen();
    if (z1 == z2)               // Operator == überladen
        cout << "Gleich!" << endl;

    CZeit a(1), b(0,1), c(0,0,1); // Nutzung der Defaults
    z1 += a;                    // Operator += überladen
    z1.Anzeigen();
}
```

Fortsetzung auf nächster Folie ... 



*Fortsetzung ...*

```
CZeit s;           // Konstruktor für 00:00:00
s.Anzeigen();
s += a + b + c;    // Operatoren += und + überladen
s.Anzeigen();

CZeit t;
t = a + b + c;     // Operatoren = und + überladen;
                  // Zuweisung nutzt überladenes =
t.Anzeigen();
}
```



```
c:\windows\System32\cmd.exe

E:\EINI>zeit
23:59:59
00:00:00
12:13:14
20:34:59
Gleich?
21:34:59
00:00:00
01:01:01
01:01:01

E:\EINI>
```